

Инструкция пользователя по работе опции "Сервисное хранилище" для обмена файлами

Содержание


- Опция сервиса «Сервисное хранилище»
 - 1. Подключение с помощью проводника Windows на рабочем месте пользователя
 - 2. Подключение с помощью создания нового элемента в сетевом окружении на рабочем месте пользователя
 - 3. Подключение к сервисному хранилищу из 1С:Предприятия в режиме Конфигуратора

Опция сервиса «Сервисное хранилище»


Опция сервиса «Сервисное хранилище» используется для передачи файлов выгрузки информационной базы, файлов обновления конфигурации из сервиса и в сервис. С рабочего места клиента подключение осуществляется к FTP-каталогу пользователя, с программы 1С:Предприятие доступ осуществляется через подключенный диск.

1. Подключение с помощью проводника Windows на рабочем месте пользователя


1. Открыть Проводник Windows




2. В адресном поле окна необходимо указать строку подключения к каталогу на FTP-сервере (формат строки подключения описан в Примечании далее)



3. Открываем список файлов FTP-каталога в окне Проводника




4. Действия с файлами FTP-каталога выполняются как и при обычной работе с файлами на компьютере, например, копирование, перемещение, удаление.




2. Подключение с помощью создания нового элемента в сетевом окружении на рабочем месте пользователя


1. Открыть окно "Мой компьютер" и нажав правой кнопкой мыши в панели быстрого доступа на ссылку "Мой компьютер" выбрать пункт контекстного меню "Добавить новый элемент в сетевое окружение"



2. В открывшемся мастере необходимо нажать "Далее"



3. Отметив пункт "Выберите другое сетевое расположение" и нажмите "Далее"



4. Укажите адрес FTP-каталога сервиса `ftp://rent.1c-rating.kz` и нажмите "Далее"

✕

⬅ Добавление сетевого расположения

Укажите расположение вашего веб-сайта

Введите адрес веб-сайта, FTP-сайта или сетевой адрес общего ресурса, который можно будет открыть с помощью этого ярлыка.

Сетевой адрес или адрес в Интернете:

▼


Обзор...

[Показать примеры](#)

Далее

Отмена

5. Снимите отметку с пункта "Анонимный вход" и укажите логин пользователя, который выслан в письме для подключения. Нажмите "Далее"



Добавление сетевого расположения

Укажите имя и пароль пользователя, если требуется

Большинство FTP-серверов допускает анонимный вход с ограниченным доступом. Вы хотите войти анонимно?

☐ Анонимный вход

Пользователь: 1c-rating\testrent001

При подключении к FTP-серверу у вас будет запрошен пароль.

Далее Отмена

6. Укажите удобное для Вас имя подключения, например "1С-Рейтинг 1С в облаке" и нажмите "Далее"

✕

⬅ Добавление сетевого расположения

Укажите имя для этого сетевого размещения.

Создайте подходящее имя для этого ярлыка, помогающее определению сетевого расположения:

ftp://rent.1c-rating.kz.


Введите имя для этого сетевого расположения:

rent.1c-rating.kz


Далее

Отмена


7. Нужно оставить отметку пункта "Открыть это расположение в сети после нажатия кнопки "Готово"" и нажмите "Готово"




8. В открывшемся диалоге вводим логин и пароль, указанные в письме с данными для подключения, отмечаем пункт "Сохранить пароль" и нажимаем "Вход"



9. В разделе "Мой компьютер" добавится новое Сетевое расположение




10. Запустите созданное Сетевое расположение открывается FTP-каталог, в котором действия с файлами выполняются как и в Проводнике Windows




3. Подключение к сервисному хранилищу из 1С:Предприятия в режиме Конфигуратора

1. При подключении к удаленному рабочему столу в рамках сервиса "1С-Рейтинг - 1С в Облаке" во время работы в режиме "Конфигуратор", Вам необходимо использовать папку "FTP" расположенную на рабочем столе. При открытии диалога сохранения или загрузки файлов конфигураций, копии базы и т.д., необходимо в окне проводника выбрать "Desktop", далее папку "FTP".



2. При входе открывается каталог, идентичный FTP-каталогу, доступного с рабочего места пользователя



Эта папка является директорией с Вашим сервисным хранилищем доступным по FTP протоколу.